



3. Vergrößerung des Daten-Containers


- 3.1 Bei der Vergrößerung Ihres Daten-Containers gehen die bisher verschlüsselten Daten verloren. Bitte fertigen Sie vorab eine Datensicherung Ihrer vertraulichen Daten an. Schließen Sie nach der Datensicherung den Datensafe und fahren Sie fort.
- 3.2 Öffnen Sie den Ordner VeraCrypt auf Ihrem USB-Stick und starten Sie das Programm **VeraCrypt Format** per Doppelklick. Im Anschluss öffnet sich ein Assistent, der Sie durch die nächsten Schritte begleitet. Wählen Sie im ersten Fenster den voreingestellten Wert, indem Sie auf **Weiter** klicken.




- 3.3 Bestätigen Sie den voreingestellten Volumentyp, indem Sie auf **Weiter** klicken.




3.4 Bei der Auswahl des Volumen-Speicherortes muss sorgfältig verfahren werden. Wählen Sie den Menüpunkt **Datei...** (1) und klicken Sie im folgenden Browserfenster auf die Datei **daten.hc** (2), die sich auf dem USB-Stick im Ordner VeraCrypt befindet. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf **Speichern** klicken (3).




3.5 Bestätigen Sie, dass die vorhandene Datei ersetzt werden soll und klicken Sie auf **Ja**.




3.6 Wählen Sie den voreingestellten Verschlüsselungsmodus **AES**, indem Sie auf **Weiter** klicken.




3.7 **WICHTIG:** Tragen Sie hier die gewünschte Größe des Daten-Containers ein. Bei den Dateisystem FAT oder FAT32 tragen Sie einen maximalen Wert von **1900 MB** ein (s. 1 und 2). Falls Ihr USB-Stick mit dem Dateisystem NTFS formatiert sein sollte, kann der Daten-Container auch größer gewählt werden. Die Maximale Größe eines Daten-Containers liegt bei 90% der Gesamtgröße des Datenträgers. Zum Bestätigen klicken Sie auf **Weiter** (3).




3.8 Wählen Sie hier ein Verschlüsselungskennwort und wiederholen Sie die Eingabe. Zum Bestätigen der Eingabe klicken Sie auf **Weiter**.




3.9 Sofern Sie ein Kennwort mit weniger als 20 Zeichen nutzen wollen, klicken Sie hier auf **Ja**.




3.10 Bewegen Sie den Mauszeiger für einige Sekunden hin und her und klicken Sie auf **Formatieren**.



3.11 Bestätigen Sie erneut, dass die bestehende Datei überschrieben werden soll, indem Sie auf **Ja** klicken.



3.12 Nachdem der Daten-Container erfolgreich erstellt wurde, erscheint die folgende Meldung. Klicken Sie hier auf **OK**.



3.13 Beenden Sie den Assistenten.

3.14 Fertig